Implantat – ein saubere Sache! Update 2018

1. **Osseointegration = "direkter Kontakt des Knochens mit dem Implantat"**

2. **Unterschiede: Implantat/natürliche Zähne**
   - Kein Wurzelzement
   - Kein Attachment
   - Suprakrestale Fasern, parallel zum Implantat
   - "Verschluss"
   - Gesunde Sulkustiefe: 1,3 - 3,8 mm (immer tiefer als natürlich Zahn)
   - Geringe Durchblutung

3. **Beurteilung**
   - Weichgewebe
   - Röntgen: Knocken Verlust, neben Zähne Status
   - Bakterielle Plaque: Zementüberschüssen
   - PA Status
   - BOP (Blutung bei Sondierung)
   - Finger Druck am Mukosa: Eiter, Lockerung
   - Mundhygiene Zustand

4. **Implantat Betreuung**
   - Entfernung von supra- und subgingivalen festen Belägen
   - Entfernung von interdentalen und subgingivalen Weichbeläge/Biofilm
   - Keine Metall Instrumenten NUR Kunststoff!
   - Airflow, nicht Abrasiv Polier Paste
   - Mundhygiene Verbesserung und Produkte Unterstützung und Anweisung
   - PAD (Photo Aktive Desinfektion)
   - Lokal Anwendung Antimikrobielles: CHX, H^2O^2

5. **Neu Mundhygiene Produkte**
   - Edel White Elektrische Schall Zahnbürste: www.Sonic.edelwhite.swiss
   - Brilladent (Diamond Zahnpaste): www.brilladent.de

6. **Mißerfolg (Failing) beim Implantat**
   - Zunehmende Taschentiefe:
   - Knochenabbau
   - Klinische Mobilität
   - Endpunkt:
     - Progression des Knochenabbaus
     - Gesunder Verschluss ist nicht wieder herstellbar
   - Indikationen für Entfernung:
     - Knochenabbau > 50% der Implantatlänge
     - Knochenabbau im Bereich der transversalen Kammern
     - Fortgeschrittener Knochendefekt